

▶ メールサービスのご利用に関して

▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウイルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記 POP3 と IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

▶ メールの設定基本事項

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp

メールアドレスの確認・変更手順

一部を除き、入力は必ず半角英数小文字でおこなってください。
空白(スペース)等、余分なものを入力しないようご注意ください。

▶ 手順

1 Outlook2010 を開きます。

ファイルメニューから「情報」を選択し、「アカウント設定」をクリックします。



2 サブメニューで出てきた「アカウント設定(A)」をクリックします。



3 アカウント設定ウィンドウが出ます。

「電子メール」タブが開かれていることを確認します。

<メールアドレス確認の場合>


にお客様のメールアドレスが表示されます。

以上でメールアドレスの確認は終了です。

<メールアドレス変更の場合>

設定を変更するアカウントを選択し「変更(A)」をクリックします。

手順**4**へ進んでください。



4 それぞれの項目に該当する内容を入力し、「次へ(N)」をクリックします。

名前	あなたの名前。送信先での差出人名になります。 表示名は任意の名前で構いません。日本語でもアルファベットでもOK。
電子メールアドレス	あなたのメールアドレス
アカウントの種類	自動的に選択されています。変更する必要はありません
受信メールサーバー ・ 送信メールサーバー (SMTP)	※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。 メールアドレスが****@ccsnet.ne.jp の場合: mail.ccsnet.ne.jp メールアドレスが****@m2.ccsnet.ne.jp の場合: m2.ccsnet.ne.jp
アカウント名	変更後のアカウントを入力
パスワード	変更後のパスワードを入力

アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): syuunan taro
電子メール アドレス(E): syuunan-taro@ccsnet.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.ccsnet.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.ccsnet.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(N): syuunan-taro
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(S)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)


詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


5 「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。

「送信サーバー」タブをクリックし、以下のように設定した後「OK」をクリックします。


送信サーバー(SMTP)は 認証が必要	チェックする
	「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」を選択する



6 「インターネット電子メール設定」画面に戻るので、「次へ」をクリックします。




7 「テストアカウント設定」画面が表示されます。「閉じる」をクリックします。



7

「完了」をクリックします。



以上でメールアドレスの変更は終了です。