

▶ **メールサービスのご利用に関して**

▶ **受信について**

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

▶ **送信時認証（SMTP AUTH）について**

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウイルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記POP3とIMAPのユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

▶ **メールの設定基本事項**

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp

## メールアカウント設定手順

一部を除き、入力は必ず半角英数小文字でおこなってください。  
空白(スペース)等、余分なものを入力しないようご注意ください。

### ▶手順

#### 1 Outlook2010 を開きます。

ファイルメニューから「情報」を選択し、「アカウント設定」をクリックします。




#### 2 サブメニューで出てきた「アカウント設定(A)」をクリックします。



**3** アカウント設定ウィンドウが出ます。


「電子メール」タブが開かれていることを確認します。  
 「新規(A)」をクリックします。



**4** 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択し、「次へ」をクリックします。




**5** 「インターネット電子メール(I)」を選択し、「次へ」をクリックします。




**6** 以下のように電子メール設定を入力し、「詳細設定」をクリックします。


名前	あなたの名前。送信先での差出人名になります。 表示名は任意の名前で構いません。日本語でもアルファベットでも OK。
電子メールアドレス	あなたのメールアドレス
アカウントの種類	IMAP
受信・送信メールサーバー	※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。 メールアドレスが****@ccsnet.ne.jp の場合: mail.ccsnet.ne.jp メールアドレスが****@m2.ccsnet.ne.jp の場合: m2.ccsnet.ne.jp
アカウント名	あなたのメールアドレス
パスワード	あなたのメールパスワード
パスワードを保存する	チェックする




## メールアカウント設定手順

**7** インターネット電子メール設定の詳細画面が出ます。**8** 「送信サーバー」タブを選択し、

「送信サーバー (SMTP) は認証が必要にチェックを入れ、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。




- 9** 『詳細設定』 タブをクリックし、サーバーのポート番号欄で、送信メール(SMTP)に『587』、受信メール(IMAP)に『143』と入力します。




送信メール(SMTP)	587
受信メール(IMAP)	143

**10** 「インターネット電子メール設定」画面に戻ります。「次へ」をクリックします。



**11** 「完了」をクリックします



以上で設定は完了です。