

▶ メールサービスのご利用に関して

▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウイルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記 POP3 と IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。


▶ メールの設定基本事項

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp


一部を除き、入力には必ず半角英数小文字でおこなってください。
空白(スペース)等、余分なものを入力しないようご注意ください。


▶ 手順

1 スタート→すべてのプログラムをクリック。



2 Windows live メールをクリックします。



3 Windows live メールが起動します。**4** 「アカウント」タブをクリックし、「プロパティ」をクリックします。

5 「全般」タブにある「電子メールアドレス(M)」欄に、変更後のアドレスを入力します。


<メールアドレス確認の場合>

にお客様のメールアドレスが表示されます。

以上でメールアドレスの確認は終了です。

<メールアドレス変更の場合>

に新しいメールアドレスを入力して下さい。
入力が完了しましたら、手順**6**へ進んでください。



メールアドレスの確認・変更手順

6 「サーバー」タブに移動します。

受信・送信メールサーバー、ユーザー名、パスワードを以下のように設定します。
入力が完了したら「設定」をクリックして下さい。

受信メール ・ 送信メール	※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。 メールアドレスが***@ccsnet.ne.jp の場合: mail.ccsnet.ne.jp メールアドレスが***@m2.ccsnet.ne.jp の場合: m2.ccsnet.ne.jp
ユーザー名	変更後のアカウントを入力
パスワード	変更後のパスワードを入力
このサーバーは認証が必要	チェックを入れる


<IMAP の場合>

<POP3 の場合>

7

「送信メールサーバー」の画面が表示されます。


「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」が選択されているのを確認し、「OK」をクリックして下さい。




8 「詳細設定」タブに移動します。

「送信メール(SMTP)(O):」に「587」と入力します。入力が完了したら「OK」をクリックします。

<IMAPの場合>



<POP3の場合>



以上でメールアドレスの変更は終了です。