

▶ メールサービスのご利用に関して

▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウイルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記 POP3 と IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。


▶ メールの設定基本事項

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp


一部を除き、入力は必ず**半角英数小文字**でおこなってください。
空白(スペース)等、余分なものを入力しないようご注意ください。

▶ 手順

- 1 キーボードの windows キー  を押して、スタート画面を表示します。
画面上で右クリックします。画面右下に表示された「すべてのアプリ」をクリックします。




- 2 アプリ画面が表示されます。「Windows Live Mail」をクリックします。



- 3 Windows live メールが起動します。

『アカウント』タブをクリックし、『プロパティ』ボタンをクリックします。



メールアドレスの確認・変更手順

4 「プロパティ」画面が表示されます。

<メールアドレス確認の場合>

にお客様のメールアドレスが表示されます。

以上でメールアドレスの確認は終了です。

<メールアドレス変更の場合>

に新しいメールアドレスを入力して下さい。

入力が完了しましたら、手順**5**へ進んでください。

Ccsnet.ne (ccs-tarou) プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定

メール アカウント

これらのサーバーに覚えやすい名前を付けてください (例: 仕事、Windows Live Hotmail)。

Ccsnet.ne (ccs-tarou)

ユーザー情報

名前(N): CCS太郎

会社(O):

電子メール アドレス(M): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp

返信アドレス(Y):

メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)

OK キャンセル 適用(A)

※変更する場合は新しいメールアドレスを入力します

5 「サーバー」タブに移動します。

受信・送信メールサーバー、ユーザー名、パスワードを以下のように設定します。

受信メール(POP3)(I) ・ 送信メール(SMTP)(U)	※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。 メールアドレスが***@ccsnet.ne.jp の場合: mail.ccsnet.ne.jp メールアドレスが***@m2.ccsnet.ne.jp の場合: m2.ccsnet.ne.jp
ユーザー名(A)	変更後のアカウントを入力
パスワード(P)	変更後のパスワードを入力
このサーバーは認証が必要	チェックを入れる

全般 **サーバー** セキュリティ 詳細設定

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M)

受信メール (POP3)(I): ***@ccs~ → ***@m2~など、@の後が変更した場合は必ず変更してください。

送信メール (SMTP)(U):

受信メール サーバー

ユーザー名(A): ←変更後のアカウントを入力

パスワード(D): ←変更後のパスワードを入力

パスワードを保存する(W)

クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(V)


設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)


6 「詳細設定」タブに移動します。

「送信メール(SMTP)(O):」に「587」と入力し、「OK」をクリックします。

<IMAP の場合>



<POP3 の場合>



以上でメールアドレスの変更は終了です。