

▶ **メールサービスのご利用に関して**

▶ **受信について**

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

▶ **送信時認証（SMTP AUTH）について**

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウイルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記 POP3 と IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

▶ **メールの設定基本事項**

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp


一部を除き、入力は必ず半角英数小文字でおこなってください。
空白(スペース)等、余分なものを入力しないようご注意ください。

▶ 手順

- 1 Windows メールを起動します。




- 2 メニューバーの「ツール(T)」から「アカウント(A)」をクリックします。




メールアカウント設定手順

3 「インターネットアカウント」 ウィンドウが開きます。

右側にあるメニューから「追加(A)」 ボタンをクリックします。




4 「電子メールアカウント」 を選択し、「次へ」 をクリックします。




5 「表示名(D)」を入力して、「次へ(N)」をクリックします。

※表示名は任意の名前で構いません。日本語でもアルファベットでもOK。
 ※ただし日本語の場合、外国に送信する場合は文字化けする可能性があります。




6 お客様のメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。



7 以下のようにサーバー情報を入力し、「次へ」をクリックします。

受信サーバーの種類	IMAP
受信用メールサーバー ・ 送信メールサーバー	<p>※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。</p> <p>メールアドレスが****@ccsnet.ne.jp の場合:mail.ccsnet.ne.jp</p> <p>メールアドレスが****@m2.ccsnet.ne.jp の場合:m2.ccsnet.ne.jp</p>
送信サーバーの認証が必要	チェックを入れる



メールアカウント設定手順

8 アカウント名とパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

アカウント名	あなたのメールアドレス
メールパスワード	あなたのメールパスワード
パスワードを保存する	チェックする

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): ccs-taro

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを保存する(W)

※お客様の情報を入力して下さい。

次へ(N) キャンセル

9 「完了」をクリックして、一旦設定画面を閉じます。

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メール フォルダの一覧とメッセージをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


今は電子メールとフォルダをダウンロードしない

完了(F) キャンセル

10 メニューバーの「ツール(T)」から「アカウント(A)」を選んでクリックします。





11 インターネットアカウントのウィンドウが開きます。
「メール」の中から、アカウント設定を選択し、画面右側の「プロパティ(P)」をクリックします。




メールアカウント設定手順

12 『サーバー』タブをクリックします。

【送信メールサーバー】の「このサーバーは認証が必要」にチェックし、『設定』ボタンをクリックします。

**13** 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、OKボタンをクリックします。

- 14** 『詳細設定』 タブをクリックし、サーバーのポート番号欄で、送信メール(SMTP)に『587』、受信メール(IMAP)に『143』し、「OK」をクリックします。



以上でアカウントの設定が完了です。