

▶ メールサービスのご利用に関して

▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウイルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記 POP3 と IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

▶ メールの設定基本事項

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp

メールアドレス設定手順


一部を除き、入力は必ず半角英数小文字でおこなってください。
空白(スペース)等、余分なものを入力しないようご注意ください。

▶ 手順

- 1 Windows メールを起動します。




- 2 メニューバーの「ツール(T)」から「アカウント(A)」をクリックします。




3 「インターネットアカウント」 ウィンドウが開きます。

右側にあるメニューから「追加(A)」ボタンをクリックします。



4 「電子メールアカウント」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。



5 「表示名(D)」を入力して、「次へ(N)」をクリックします。

※表示名は任意の名前で構いません。日本語でもアルファベットでもOK。


※ただし日本語の場合、外国に送信する場合は文字化けする可能性があります。

6 「電子メールアドレス(E)」に自分のメールアドレスを入力し、「次へ(N)」をクリックします。

！注意！ この入力アドレスを間違えると、相手からの返信が届かなくなりますので気をつけてください。

7 受信・送信サーバーを、以下のように設定し、「次へ(N)」をクリックします。

受信メールサーバーの種類	POP3 (通常は自動的にPOP3が選択されています)
受信メールサーバー ・ 送信メールサーバー	<p>※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。</p> <p>メールアドレスが***@ccsnet.ne.jpの場合: mail.ccsnet.ne.jp</p> <p>メールアドレスが***@m2.ccsnet.ne.jpの場合: m2.ccsnet.ne.jp</p>
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる



8 「パスワード(P)」を入力し、「次へ(N)」をクリックします。

アカウント名

手順5で入れたメールアドレスのアカウント部分が自動的に入ります。
例) shunan-taro@ccsnet.ne.jp であれば shunan-taro がアカウント名です。

パスワード

あなたのパスワード

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): shunan_taro


※お客様の情報を入力してください

パスワード(P): ●●●●●


パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

- 9 「完了」をクリックして、一旦設定画面を閉じます。





- 10 メニューバーの「ツール(T)」から「アカウント(A)」を選んでクリックします。




11 インターネットアカウントのウィンドウが開きます。

「メール」の中から、アカウント設定を選択し、画面右側の「プロパティ(P)」をクリックします。

**12** プロパティが表示されます。

13 『詳細設定』タブをクリックし、サーバーのポート番号欄で、送信メール(SMTP)を『587』と入力。

配信の「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れて下さい。



以上でアカウントの設定が完了です。