

▶ メールサービスのご利用に関して

▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

IMAP と POP3 の違いについて：

http://www.ccsnet.ne.jp/net/cloud_mail/cloudmail_faq.html

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなどで）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください上でご利用ください。

▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウィルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記 POP3 と IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。


▶ メールの設定基本事

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp

一部を除き、入力は必ず**半角英数小文字**でおこなってください。
空白（スペース）等、余分なものを入力しないようご注意ください。

▶ 設定の手順


1 スタートメニューからすべてのプログラムをクリック。




2 下にスクロールし、Windows live メールをクリックします。



3 Windows live メールが起動します。タブから「アカウント」をクリックします。



4 「プロパティ」をクリックします。



5 「全般」タブにある「電子メールアドレス(M)」欄に、変更後のアドレスを入力します。

Ccsnet.ne (ccs_tarou) プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 IMAP

メール アカウント

これらのサーバーに覚えやすい名前を付けてください (例: 仕事、Windows Live Hotmail)。

Ccsnet.ne (ccs-tarou)

ユーザー情報

名前(N): 周南太郎

会社(O):

電子メール アドレス(M): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp

返信アドレス(Y): ※変更する場合は新しいメールアドレスを入力して下さい。

メールを受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)

OK キャンセル 適用(A)

<メールアドレス確認の場合>

にお客様のメールアドレスが表示されます。

以上でメールアドレスの確認は終了です。

<メールアドレス変更の場合>

に新しいメールアドレスを入力して下さい。
入力が完了しましたら、手順**6**へ進んでください。

メールアドレスの確認・変更手順

6 「サーバー」タブをクリックします。

受信・送信メールサーバー、ユーザー名、パスワードを以下のように設定します。

入力が完了したら「設定」をクリックして下さい。

受信メール	※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。 メールアドレスが****@ccsnet.ne.jp の場合:「mail.ccsnet.ne.jp」 メールアドレスが****@m2.ccsnet.ne.jp の場合:「m2.ccsnet.ne.jp」
送信メール	
ユーザー名	変更後のアカウントを入力
パスワード	変更後のパスワードを入力
このサーバーは認証が必要	チェックを入れる

<IMAP の場合>

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M)

受信メール (IMAP)(I):

送信メール (SMTP)(U):

受信メール サーバー

ユーザー名(A): ←変更後のアカウントを入力

パスワード(D): ←変更後のパスワードを入力

パスワードを保存する(W)

クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(V)

↑入力完了後クリック

<POP3 の場合>

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M)

受信メール (POP3)(I):

送信メール (SMTP)(U):

受信メール サーバー

ユーザー名(A): ←変更後のアカウントを入力

パスワード(D): ←変更後のパスワードを入力

パスワードを保存する(W)

クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(V)

↑入力完了後クリック

7 「送信メールサーバー」の画面が表示されます。

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」が選択されているのを確認し、「OK」をクリックして下さい。

送信メールサーバー

ログオン情報

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(O)

アカウント名(C):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル

メールアドレスの確認・変更手順

8 「詳細設定」タブに移動します。

「送信メール(SMTP)(O):」に「587」と入力します。入力が完了したら「OK」をクリックします。

<IMAPの場合>

Ccsnet.ne (ccs_tarou) プロパティ

全般 サーバー セキュリティ **詳細設定** IMAP

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (IMAP)(I): 143

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

OK キャンセル 適用(A)

<POP3の場合>

Ccsnet.ne (ccs_tarou) プロパティ

全般 サーバー セキュリティ **詳細設定**

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 5 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

以上でメールアドレスの変更は終了です。