

▶ メールサービスのご利用に関して

▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

IMAP と POP3 の違いについて：

http://www.ccsnet.ne.jp/net/cloud_mail/cloudmail_faq.html

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなどで）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウィルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記 POP3 と IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

▶ メールの設定基本事項

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp

一部を除き、入力は必ず半角英数小文字でおこなってください。
空白（スペース）等、余分なものを入力しないようご注意ください。


手順

- ❗ Windows live メールは、Windows Live Essentials の中に含まれるソフトです。
ご使用前に、**Windows Live Essentials** をダウンロード及びインストールする必要があります。

Windows Live Essentials のダウンロード :


<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/essentials>

- 1 スタートメニューを開き「すべてのアプリ」をクリックします。



2

アプリ画面が表示されます。下にスクロールし、「Windows Live Mail」をクリックします。




3

Windows Live メールが起動します。サインインしなくてもメールはご利用できますので、「キャンセル」をクリックします。(この画面は表示されない場合もあります)




4

「Windows Live メール」のホーム画面が開きます、タブから「アカウント」をクリックします。



5

「電子メール」をクリックします。



メールアカウント設定手順

6 以下の画面が表示されますので、アカウント情報を入力します。

全て入力できたら「次へ」をクリックします。

電子メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	お客様のパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックする
表示名	送信先での差出人名になります。 表示名は任意の名前で構いません。日本語でもアルファベットでもOK。
手動でサーバー設定を構築する(C)	チェックする

7

「サーバー設定を構成」という画面が表示されます。

全て入力できたら「次へ」をクリックします。※各項目の詳細は7ページをご覧ください。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス:

ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する: クリア テキスト

ログオン ユーザー名: ccs-tarou

送信サーバー情報

サーバーのアドレス:

ポート: 25

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る 次へ

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: mail.ccsnet.ne.jp

ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する: クリア テキスト

ログオン ユーザー名: ccs-tarou

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: mail.ccsnet.ne.jp

ポート: 587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る 次へ

※こちらは入力例です。
お手持のメールアドレス確定通知書を元にお客様の情報を入力して下さい。

メールアカウント設定手順

▶受信サーバー情報


サーバーの種類	「POP」を選択します。
サーバーのアドレス	<p>※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。</p> <p>メールアドレスが***@ccsnet.ne.jp の場合:「mail.ccsnet.ne.jp」</p> <p>メールアドレスが***@m2.ccsnet.ne.jp の場合:「m2.ccsnet.ne.jp」</p>
ポート	110
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(R)	チェックしない
ログオンユーザー名	メールアカウントを入力します(入力されている場合はそのままOK)

▶送信サーバー情報

サーバーのアドレス	<p>※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。</p> <p>メールアドレスが***@ccsnet.ne.jp の場合:「mail.ccsnet.ne.jp」</p> <p>メールアドレスが***@m2.ccsnet.ne.jp の場合:「m2.ccsnet.ne.jp」</p>
ポート	587
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(R)	チェックしない
認証が必要(A)	チェックする

8

「完了」をクリックします。



以上で設定が完了です。