

▶ メールサービスのご利用に関して

▶ 受信について

受信の設定には IMAP4（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（GCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。

▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウィルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

▶ メールの設定基本事項


弊社のメールアドレスは2種類ございます。お客様ごとに異なりますのでご注意ください。

メールアドレス	*****@ccsnet.ne.jp	*****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp


※アカウント通知書をお手元にご用意ください。

▶ 設定手順

1 スタートメニューを開き、メールをクリックします。



2 「アカウントの追加」画面が表示されます。「詳細設定」をクリックします。



メールアカウント設定手順

3 「インターネットメール」をクリックします。

アカウントの追加

詳細設定
セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービスプロバイダーに確認してください。

Exchange ActiveSync
Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれます。

インターネットメール
POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。

キャンセル

4 アカウント情報を入力します。すべて入力後、右下の「サインイン」をクリックします。

※各項目の詳細は 4 ページをご覧ください。

アカウントの追加

インターネットメール アカウント

メール アドレス
someone@example.com

ユーザー名
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類
どれか選択してください

メールの送信 (SMTP) サーバー

送信サーバーには、認証が必要です
 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
 受信メールには SSL が必要
 送信メールには SSL が必要

サインイン キャンセル

アカウントの追加

インターネットメール アカウント **※入力例**

メール アドレス
ccs-tarou@ccsnet.ne.jp

ユーザー名
ccs-tarou
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc

パスワード
●●●●●●

アカウント名
CCS太郎

この名前を使用してメッセージを送信
CCS太郎

受信メール サーバー
mail.ccsnet.ne.jp

アカウントの種類
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー
mail.ccsnet.ne.jp

送信サーバーには、認証が必要です
 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
 受信メールには SSL が必要
 送信メールには SSL が必要


サインイン キャンセル

詳細内容

メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
ユーザー名	お客様のアカウント情報を入力します。 (@より前の部分です) 【例】ccs-tarou@ccsnet.ne.jp → 「ccs-tarou」がユーザー名
パスワード	お客様のパスワードを入力します。
アカウント名	アカウントの表示名です。 ※任意の名前で構いません。
この名前を使用してメッセージを送信	送信先での差出人名になります。 ※任意の名前で構いません。
受信メールサーバー	メールアドレスが*****@ccsnet.ne.jp の場合… 「mail.ccsnet.ne.jp」と入力します。 メールアドレスが*****@m2.ccsnet.ne.jp の場合… 「m2.ccsnet.ne.jp」と入力します。 (※)送信(SMTP)サーバーにも同じものを入力します。
アカウントの種類	「POP3」を選択します。
メールの送信(SMTP)サーバー	(※)受信メールサーバーと同じものを入力します。
送信サーバーには、認証が必要です	チェックする
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	チェックする
受信メールにはSSLが必要	チェックを外す
送信メールにはSSLが必要	チェックを外す

※お手元のアカウント通知書をご参照の上、お客様の情報をご入力ください。

5 問題がなければ、「すべて完了しました」と表示されます。「完了」をクリックします。




6 メールアプリの画面に戻りますので、「アカウント」をクリックします。




7

右側に「アカウントの管理」メニューが表示されます。アカウント情報をクリックします。



8

「アカウントの設定」画面が開きます、「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。



メールアカウント設定手順

9

一番下の「メールボックスの詳細設定」をクリックします。

アカウントの設定

CCS太郎の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度
使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。
現在の同期間隔: アイテムの受信時

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間
過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信
CCS太郎

同期オプション

メール
 オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メールサーバーの情報

完了 キャンセル

10

送信 (SMTP) メールサーバーの情報を変更します。

「mail.ccsnet.ne.jp:25:2」 → 「mail.ccsnet.ne.jp:587:2」に変更し、「完了」をクリックします。

※「25」の部分だけ削除し、「587」と入力してください。

アカウントの設定

CCS太郎の同期設定

に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。
現在の同期間隔: アイテムの受信時

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間
過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信
CCS太郎

同期オプション

メール
 オン

受信メールサーバー
mail.ccsnet.ne.jp:143:2

送信 (SMTP) メールサーバー
mail.ccsnet.ne.jp:25:2

送信サーバーは認証が必要

メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

アカウントの設定

CCS太郎の同期設定

に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。
現在の同期間隔: アイテムの受信時

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間
過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信
CCS太郎

同期オプション

メール
 オン

受信メールサーバー
mail.ccsnet.ne.jp:143:2

送信 (SMTP) メールサーバー
mail.ccsnet.ne.jp:587:2

送信サーバーは認証が必要

メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

