

# メールアカウント設定手順

## ▶ メールサービスのご利用に関して

### ▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなどで）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意いただいた上でご利用ください。

### ▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウィルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

## ▶ メールの設定基本事項

メールアドレス	*****@ccsnet.ne.jp	*****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp

※メールアカウント確定通知書をお手元にご用意ください。

## ▶ メール設定手順


- 1 outlook(classic)を起動します。メールアドレス入力画面が表示されますのでお客様のメールアドレスを入力します。




### メールアドレス

お客様のメールアドレスを入力してください。弊社のメールアドレスは2種類ございます。お客様ごとに異なりますのでご注意ください。  
「\*\*\*\*@ccsnet.ne.jp」「\*\*\*\*@m2.ccsnet.ne.jp」


- 2 詳細オプションをクリックし自分で自分のアカウントを手動で設定のチェックを入れ「接続」をクリックすると詳細設定画面が表示されます。



3 「IMAP」をクリックします。



4 パスワードを入力し「接続」をクリックします。




パスワード

お客様のパスワードを入力します。

## メールアカウント設定手順


5

アカウントが正常に追加されましたと表示されたら「完了」をクリックします。



5

受信トレイが表示されますので「ファイル」をクリックします。



## メールアカウント設定手順


6

アカウント情報画面が表示されますので「アカウント設定」をクリックします。



7


アカウント設定メニューが表示されますので「サーバーの設定」をクリックするとIMAPアカウントの設定画面が表示されます。




# メールアカウント設定手順

8

「受信メール」「送信メール」の必要事項を変更し「次へ」をクリックします。





受信サーバー	メールアカウントが「***@ccsnet.ne.jp」の場合 mail.ccsnet.ne.jp と入力します。 メールアカウントが「***@m2.ccsnet.ne.jp」の場合 m2.ccsnet.ne.jp と入力します。
ポート	993
暗号化方式	SSL/TLS
送信サーバー	メールアカウントが「***@ccsnet.ne.jp」の場合 mail.ccsnet.ne.jp と入力します。 メールアカウントが「***@m2.ccsnet.ne.jp」の場合 m2.ccsnet.ne.jp と入力します。
ポート	587
暗号化方式	STARTTLS

## メールアカウント設定手順

9

アカウントが正常に更新されましたと表示されれば完了です。

