

# メールアカウント設定手順

## ▶ メールサービスのご利用に関して

### ▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなどで）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意いただいた上でご利用ください。

### ▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウィルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

## ▶ メールの設定基本事項


メールアドレス	*****@ccsnet.ne.jp	*****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp

※メールアカウント確定通知書をお手元にご用意ください。

# メールアカウント設定手順

## ▶ メール設定手順


- 1 outlook(new)を起動します。ようこそ画面が表示されますので、おすすめのアカウントにお客様のメールアドレスを入力し「続行」ボタンをクリックします。



メールアドレス

お客様のメールアドレスを入力してください。弊社のメールアドレスは2種類ございます。お客様ごとに異なりますのでご注意ください。  
「\*\*\*\*@ccsnet.ne.jp」「\*\*\*\*@m2.ccsnet.ne.jp」


- 2 パスワードの入力画面が表示されるまで待ちます。



# メールアカウント設定手順

3

必要事項を入力し、「続行」ボタンをクリックします。




パスワード		お客様のパスワードを入力します。
IMAP 受信サーバー		メールアカウントが「***@ccsnet.ne.jp」の場合 mail.ccsnet.ne.jp と入力します。 メールアカウントが「***@m2.ccsnet.ne.jp」の場合 m2.ccsnet.ne.jp と入力します。
ポート	993	
セキュア接続タイプ	SSL/TLS	
SMTP 送信サーバー		メールアカウントが「***@ccsnet.ne.jp」の場合 mail.ccsnet.ne.jp と入力します。 メールアカウントが「***@m2.ccsnet.ne.jp」の場合 m2.ccsnet.ne.jp と入力します。
ポート	587	
セキュア接続タイプ	STSRTTLS	

# メールアカウント設定手順

**4**

「IMAP アカウントを同期する」の画面が表示されたら「続行」ボタンをクリックします。

**5**

受信トレイが表示されれば設定は完了です。

