

## ▶ メールサービスのご利用に関して

### ▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

### ▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウイルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは上記 POP3 と IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

## ▶ メールの設定基本事項

メールアドレス	****@ccsnet.ne.jp	****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp


一部を除き、入力は必ず半角英数小文字でおこなってください。  
空白(スペース)等、余分なものを入力しないようご注意ください。

## ▶ 手順

### 1 Outlook2007 を開きます。

※初回起動時は、Outlook2007 スタートアップウィンドウが起動します。その場合は手順4に進んで下さい


ファイルメニューから「ツール(T)」を選択し、サブメニューから「アカウント設定(A)」をクリックします。



## メールアカウント設定手順

**2** アカウント設定ウィンドウが出ます。

「電子メール」タブが開かれていることを確認し、「新規(N)」をクリックします。


**3** Outlook2007 スタートアップのウィンドウが起動します。

メールアドレスの設定を行いますので、「次へ(N)」をクリックします。




## メールアカウント設定手順

- 4  他のメールソフトからのインポートを行いますか?といった画面が出ます。  
初回は「アップグレードしない(D)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。




- 5  「電子メールアカウントを設定しますか?」と問われます。  
「はい(Y)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。



## メールアカウント設定手順

6

「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選んで「次へ」をクリックします。



新しい電子メール アカウントの追加

自動アカウント セットアップ

名前(N):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com


パスワード(P):   
パスワードの確認入力(T):   
インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。

サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

7

「インターネット電子メール」を選んで「次へ」をクリックします。



新しい電子メール アカウントの追加

電子メール サービスの選択

**インターネット電子メール(I)**  
POP、IMAP、または HTTP サーバーに接続して、電子メール メッセージの送受信を行います。

**Microsoft Exchange(M)**  
Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。


**その他(O)**  
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。

Fax Mail Transport  
Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング)


< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

**8** 画面左側の必要な情報を入力し、「詳細設定」をクリックします。


名前	あなたの名前。送信先での差出人名になります。 表示名は任意の名前で構いません。日本語でもアルファベットでも OK。
電子メールアドレス	あなたのメールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信・送信メールサーバー	※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。 メールアドレスが***@ccsnet.ne.jp の場合: mail.ccsnet.ne.jp メールアドレスが***@m2.ccsnet.ne.jp の場合: m2.ccsnet.ne.jp
アカウント名	あなたのアカウント
パスワード	あなたのパスワード
パスワードを保存する	チェックを入れる



## メールアカウント設定手順

**9** インターネット電子メール設定の詳細画面が表示されます。**10** 「送信サーバー」タブを選択します。

「送信サーバー (SMTP) は認証が必要にチェックを入れ、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。




## メールアカウント設定手順

### 11 「詳細設定」タブを選択。


送信サーバー (SMTP) のポート番号に『587』と入力し、「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れます。

入力が完了したら「OK」をクリックします。



### 12 「インターネット電子メール設定」画面に戻ります。


「アカウント設定のテスト」をクリックして下さい。






## メールアカウント設定手順


- 13** 自動的に接続テストが開始されます。設定に間違いがなければ以下のような画面となります。  
「閉じる」ボタンを押して下さい。



- 14** 「インターネット電子メール」画面に戻ります。  
「次へ」をクリックして下さい。



- 15** セットアップ完了画面が表示されます。  
「完了」をクリックして下さい。



以上でアカウントの作成は終了です。