

## ▶ メールサービスのご利用に関して

### ▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）のみご利用いただけます。

### ▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウィルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。


なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは I M A P のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

メールアドレス	*****@ccsnet.ne.jp	*****@m2.ccsnet.ne.jp
アカウント	お客様ごとに異なります	
パスワード	お客様ごとに異なります	
受信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp
送信メールサーバー名	mail.ccsnet.ne.jp	m2.ccsnet.ne.jp

一部を除き、入力は必ず**半角英数小文字**でおこなってください。  
空白（スペース）等、余分なものを入力しないようご注意ください。


## ▶ 手順

- 1 スタートメニューを開き、メールをクリックします。




## ▶ メールアドレスの確認、サーバー変更の手順

2 メールボックスを開き、設定（歯車のアイコン）をクリックします。




3 右側に設定メニューが表示されます。「アカウント」をクリックします。



## メールアドレスの確認・変更手順

**4** 以下のようなウィンドウが表示されます。

お客様が設定された情報が表示されますので、こちらから設定したメールアドレスの確認ができます。



tarou アカウントの設定

✕

✉ ccs-tarou@ccsnet.ne.jp

パスワード

.....

アカウント名

tarou

**メールボックスの同期設定を変更**  
メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションです。

**アカウントの削除**  
このアカウントをデバイスから削除します。

保存      キャンセル

以上でメールアドレスの確認は終了です。

サーバーの変更を行う場合は次ページ以降をご覧ください。

## メールアドレスの確認・変更手順

**5** ウィンドウが表示されます。「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

クリックできましたら**6**へお進みください。

tarou アカウントの設定

✕

✉ ccs-tarou@ccsnet.ne.jp

パスワード

.....

アカウント名

tarou

**メールボックスの同期設定を変更**  
メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションです。

アカウントの削除  
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

※「メールボックスの同期設定を変更」がクリックできない場合（文字が灰色の時）は、下記の要領で手動更新を行ってから再度お試しください。

tarou アカウントの設定

✕

✉ ccs-tarou@ccsnet.ne.jp

パスワード

.....

アカウント名

tarou

**メールボックスの同期設定を変更**  
メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションです。  
コンテンツを同期しています...

アカウントの削除  
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 **キャンセル**



## メールアドレスの確認・変更手順

## 6 以下の画面が表示されます（スクロールで全項が表示されます）

サーバーを変更する場合は、「受信メールサーバー」・「送信メールサーバー」を変更します。  
入力できましたら「完了」をクリックします。

受信・送信 メールサーバー	※受信・送信メールサーバーは同じものを入力します。 メールアドレスが****@ccsnet.ne.jp の場合：「mail.ccsnet.ne.jp」 メールアドレスが****@m2.ccsnet.ne.jp の場合：「m2.ccsnet.ne.jp」
送信サーバーは認証が必要	チェックする
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックする
受信メールにSSLを使う	チェックしない
送信メールにSSLを使う	チェックしない

tarou の同期設定  
1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。  
現在の同期間隔: アイテムの受信時

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間  
過去 3 か月間

表示名  
周南太郎  
この名前がメッセージの送信者として使われます。

同期オプション

メール  
 オン

受信メール サーバー  
mail.ccsnet.ne.jp

送信 (SMTP) メール サーバー  
mail.ccsnet.ne.jp

送信サーバーは認証が必要  
 メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う  
 受信メールにSSLを使う  
 送信メールにSSLを使う

完了      キャンセル

以上で設定は完了です。

↑ 入力完了後クリック