

メールアカウント設定手順

▶ メールサービスのご利用に関して

▶ 受信について

受信の設定には IMAP（アイマップ）と POP3（ポップスリー）をご利用いただけます。

PC1 台のみで使用され、外部からメールを参照することはない、という方は POP3 の設定で問題はございません。

弊社の WEB メールサービス（CCS クラウドメール）のご利用をお考えの方（PC やスマートフォンなど）はより親和性の良い IMAP にて設定していただくことをお勧め致します。

※ WEB メールはインターネット接続環境があればどこからでもメールが確認できますが、共有端末や公共の場所に設置されている PC でご利用になる場合には、パスワードの漏洩が発生する可能性があります。十分ご注意ください。いただいた上でご利用ください。

▶ 送信時認証（SMTP AUTH）について

メールを送るときにサーバーに登録されているユーザー名とパスワードを必要とします。

この設定により、メールの送信元を偽装（なりすまし）することや、ウィルスなどにより大量のメールが送信されサーバーの負荷が増大し、メールサービスがご利用になれなくなることを防止します。

なお、この送信時認証用のユーザー名とパスワードは、弊社のメールサービスでは IMAP のユーザー名、パスワードと同一のものを使用しております。

▶ メールの設定基本事項

| | | |
|------------|--------------------|-----------------------|
| メールアドレス | *****@ccsnet.ne.jp | *****@m2.ccsnet.ne.jp |
| アカウント | お客様ごとに異なります | |
| パスワード | お客様ごとに異なります | |
| 受信メールサーバー名 | mail.ccsnet.ne.jp | m2.ccsnet.ne.jp |
| 送信メールサーバー名 | mail.ccsnet.ne.jp | m2.ccsnet.ne.jp |

※メールアカウント確定通知書をお手元にご用意ください。

メールアカウント設定手順

▶ メール設定手順

1 Thunderbird を起動します。メールアカウントのセットアップ画面が表示されますので、次のように入力してください。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたの名前(N): 氏名またはニックネーム 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): you@example.com 既存のメールアドレスです

パスワード(P): アカウントのパスワード

パスワードを記憶する(M)

新しいメールアドレスを取得(G)... 続ける(C) キャンセル(A)

既存メールアカウントのセットアップ

あなたの名前(N): 周南太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいメールアドレスを取得(G)... 続ける(C) キャンセル(A)

※こちらは入力例です。
お手元のメールアドレス確定通知書をご参照の上
お客様の情報を入力して下さい。

| | |
|---------|---|
| あなたの名前 | 送信先での差出人名になります。 表示名は任意の名前で構いません。日本語でもアルファベットでも大丈夫です。 |
| メールアドレス | お客様のメールアドレスを入力してください。弊社のメールアドレスは2種類ございます。お客様ごとに異なりますのでご注意ください。 「****@ccsnet.ne.jp」「****@m2.ccsnet.ne.jp」 |
| パスワード | お客様のパスワードを入力してください。 ※ご不明な場合は メールアドレス確定通知書 をご確認ください。 |

メールアカウント設定手順

2 入力が終わりましたら「続ける」をクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 周南太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいメールアドレスを取得(G)... **続ける(C)** キャンセル(A)

3 検索が始まります。**4** の画面になるまでしばらくお待ちください。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 周南太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定のメールサーバーを一般的なサーバー名で検索しています。🔄

新しいメールアドレスを取得(G)... 手動設定(M) 中止(S) 続ける(C) キャンセル(A)

メールアカウント設定手順

5 「POP3(メールをコンピューターに保存)」を選択し、「手動設定」をクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 周南太郎 受信者に表示される名前です
メールアドレス(E): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp 既存のメールアドレスです
パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダー) POP3 (メールをコンピューターに保存)

受信サーバー: POP3, mail.ccsnet.ne.jp, STARTTLS
送信サーバー: SMTP, mail.ccsnet.ne.jp, STARTTLS
ユーザー名: ccs-tarou

新しいメールアドレスを取得(G)... 手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

メールアカウント設定手順

6 画面の下の方に詳細設定が表示されますので、**赤枠**の部分を下図と同じように変更してください。(入力内容については下の表をご覧ください)

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 周南太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

| | サーバーのホスト名 | ポート番号 | SSL | 認証方式 |
|--------------|-------------------|-------|------------|-----------------|
| 受信サーバー: POP3 | mail.ccsnet.ne.jp | 110 | STARTTLS ① | 暗号化されたパスワード認証 ② |
| 送信サーバー: SMTP | mail.ccsnet.ne.jp | 587 | STARTTLS ① | 暗号化されたパスワード認証 ② |

ユーザー名: 受信サーバー: ccs-tarou 送信サーバー: ccs-tarou

新しいメールアドレスを取得(G)... 詳細設定(A) 再テスト(T) 完了(D) キャンセル(A)

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 周南太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

※こちらと同じになるように変更してください。

| | サーバーのホスト名 | ポート番号 | SSL | 認証方式 |
|--------------|-------------------|-------|---------|------------|
| 受信サーバー: POP3 | mail.ccsnet.ne.jp | 110 | 接続の保護なし | 通常のパスワード認証 |
| 送信サーバー: SMTP | mail.ccsnet.ne.jp | 587 | 接続の保護なし | 通常のパスワード認証 |

ユーザー名: 受信サーバー: ccs-tarou 送信サーバー: ccs-tarou

新しいメールアドレスを取得(G)... 詳細設定(A) 再テスト(T) 完了(D) キャンセル(A)

① SSL
(受信サーバー・送信サーバー)

右側の矢印 ∨ をクリックし、「接続の保護なし」を選択します。
※受信・送信サーバーは同じものを入力します。

② 認証方式
(受信サーバー・送信サーバー)

右側の矢印 ∨ をクリックし、「通常のパスワード認証」を選択します。
※受信・送信サーバーは同じものを入力します。

メールアカウント設定手順

7 「完了」をクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 周南太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): ccs-tarou@ccsnet.ne.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

| | サーバーのホスト名 | ポート番号 | SSL | 認証方式 |
|----------------|------------------------|-------|---------|------------|
| 受信サーバー: | POP3 mail.ccsnet.ne.jp | 110 | 接続の保護なし | 通常のパスワード認証 |
| 送信サーバー: | SMTP mail.ccsnet.ne.jp | 587 | 接続の保護なし | 通常のパスワード認証 |
| ユーザー名: 受信サーバー: | ccs-tarou | | 送信サーバー: | ccs-tarou |

新しいメールアドレスを取得(G)... 詳細設定(A) 再テスト(T) **完了(D)** キャンセル(A)

※「完了」をクリック後、次のようなエラーが表示され画面が進まない場合は「ユーザー名」か「パスワード」に誤りがある可能性があります。お間違いがないかご確認ください。内容を修正されましたら、再度「完了」をクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 周南太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): **ccs-taro@ccsnet.ne.jp** 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●● **ユーザー名またはパスワードが無効です**

パスワードを記憶する(M)

※この例では、ユーザー名「ccs-tarou」を「ccs-taro」と間違えているのでエラーが出ています。

⚠ 設定を確認してください。ユーザー名やパスワードが間違っていないか?

| | サーバーのホスト名 | ポート番号 | SSL | 認証方式 |
|----------------|------------------------|-------|---------|------------|
| 受信サーバー: | POP3 mail.ccsnet.ne.jp | 110 | 接続の保護なし | 通常のパスワード認証 |
| 送信サーバー: | SMTP mail.ccsnet.ne.jp | 587 | 接続の保護なし | 通常のパスワード認証 |
| ユーザー名: 受信サーバー: | ccs-tarou | | 送信サーバー: | ccs-taro |

新しいメールアドレスを取得(G)... 詳細設定(A) 再テスト(T) **完了(D)** キャンセル(A)

ユーザー名

@の前の部分です。

例：「ccs-tarou@ccsnet.ne.jp」なら「ccs-tarou」がユーザー名です。


パスワード

メールアカウント確定通知書をご確認ください。

※確定通知書に記載のパスワードを入力してもエラーが出る場合は、弊社までお問い合わせください。

メールアカウント設定手順

- 8 このような警告画面が表示されますが、正常ですので「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れ（口をクリックするとチェックが入ります）、「完了」をクリックします。



- 9 Thunderbird のトップメニューを開き、アカウントが表示されていれば設定完了です。

